

Prérequis

Pour une utilisation en client lourd des applications hébergées.

Prérequis Matériel :


- Performance minimum :
 - 4Go de Ram
 - CPU i5 6^{ième} génération ou équivalent

Prérequis Logiciel :

- Ordinateur sous Windows 10 maintenu à jour
- Espace disque : 572 Mo d'espace libre

Étape 1 : Désinstaller l'actuelle version de Citrix (si existante)

1.1 Aller dans le Panneau de configuration



1.2 Aller dans la désinstallation de programmes de Windows

Ajuster les paramètres de l'ordinateur

Afficher par : Catégorie ▾

Système et sécurité
Consulter l'état de votre ordinateur
Enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers à l'aide de l'Historique des fichiers
Sauvegarder et restaurer (Windows 7)

Réseau et Internet
Afficher l'état et la gestion du réseau

Matériel et audio
Afficher les périphériques et imprimantes
Ajouter un périphérique
Ajuster les paramètres de mobilité communément utilisés

Programmes
Désinstaller un programme
Obtenir des programmes

Comptes d'utilisateurs
Modifier le type de compte

Apparence et personnalisation

Horloge et région
Modifier les formats de date, d'heure ou de nombre

Options d'ergonomie
Laisser Windows suggérer les paramètres
Optimiser l'affichage

1.3 Lancer la désinstallation

citrix - Programmes et fonctionnalités

← → ▾ ↑ << Programmes >> Programmes et fonctionnalités <citrix>

Page d'accueil du panneau de configuration

Afficher les mises à jour installées

Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows

Installer un programme à partir du réseau

Désinstaller ou modifier un programme

Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier ou Réparer.

Organiser ▾ **Désinstaller/Modifier**

Nom	Éditeur
Citrix	Citrix Systems, Inc.

1.4 Laisser la désinstallation tourner, la fenêtre se ferme automatiquement à la fin

Citrix Workspace

Désinstallation de Citrix Workspace...

Progress bar showing the status of the uninstallation process.

Étape 2 : Téléchargement de l'exécutable sur le site de Citrix

- 2.1. Allez sur le lien de téléchargement : <https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/workspace-app-for-windows-long-term-service-release/workspace-app-for-windows-LTSR-Latest.html>
Cliquez sur le lien « Download Citrix Workspace app for Windows »

Downloads / Citrix Workspace App / Workspace app for Windows Long Term Service Release / Citrix Workspace app 22.03.2000 for Windows, LTSR Cumulative Update 2

Find Downloads

Citrix Workspace App

or

Search Downloads

Support Resources

FAQs

Product Documentation

Export or import restrictions

Knowledge Center

Support Forum

Citrix Workspace app 22.03.2000 for Windows, LTSR Cumulative Update 2

Release Date: Nov 29, 2022

Compatible with Windows 11, 10, 8.1, Thin PC, as well as Windows Server 2022, 2019, 2016 and 2012R2.

Download Citrix Workspace app for Windows (91.3 MB -.exe)


Version: 22.03.2000.2105

Checksum:


SHA-256: 0BDC96056E2EA1339C43AB01CFE666388769E3B378F88255732CCD301A6DAC14

Étape 3 : Lancement de l'installation

- 3.1 Lancez l'exécutable précédemment téléchargé en tant qu'administrateur.



- 3.2. Suivez les étapes décrites dans les captures d'écran ci-dessous.



Citrix Workspace

Contrat de licence

Vous devez accepter l'accord de licence ci-dessous pour continuer.

CONTRAT DE LICENCE CITRIX

L'utilisation de ce composant est régie par la licence Citrix ou les conditions de service qui couvrent les produits et/ou les services Citrix avec lesquels vous allez utiliser ce composant. Ce composant est concédé sous licence pour une utilisation exclusive avec des produits et/ou des services Citrix.

CTX_code EP_R_A10352779

J'accepte le contrat de licence

Citrix Workspace

Activer l'authentification unique

Lorsque cette option est activée, l'authentification unique mémorisera vos informations d'identification pour cet appareil, afin que vous puissiez vous connecter à d'autres applications Citrix sans avoir à vous authentifier à chaque fois. Vous ne devez procéder de la sorte que sur instruction de votre administrateur informatique. Cela prendra effet la prochaine fois que vous vous connecterez à cet appareil.

Activer l'authentification unique

Ne pas cocher

Pour de plus amples informations sur la configuration de l'authentification unique, consultez l'article CTX133982 sur citrix.com/support.

Citrix Workspace



Protection des applications

Activez cette option pour empêcher la capture d'écrans de l'application et la protéger des programmes malveillants d'enregistrement de frappe.




Activer protection des applications

Ne pas cocher


Avertissement : vous ne pouvez pas désactiver cette fonctionnalité après l'avoir activé. Pour la désactiver, vous devez désinstaller l'application Citrix Workspace. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.



3.1. Configuration sur l'hébergement




Étape 4 : Premier lancement des documents



Étape 5 : Désactiver les mises à jour automatique

L'accès à l'hébergement est d'ores et déjà fonctionnel, toutefois pour éviter que le Citrix ne fasse une mise à jour dans une mauvaise version, il est nécessaire d'en désactiver les notifications.


A côté de l'heure dans votre barre du menu démarrer (généralement en bas à droite), faire un clic droit sur l'icône de Citrix puis « Préférences avancées ».



Cliquez ensuite sur « **Mise à jour de Citrix Workspace** ».



Cochez la case « **Non, ne pas me notifier** », « **Enregistrer** » et fermez la fenêtre de Citrix.



L'installation est maintenant terminée.